


Bolsillos

EN UNA SOLA PIEZA



Copycat

INSTRUCCIONES PARA
CORTAR Y COSER

La confección

Paso a paso:

Bolsillos traseros

Preparen las piezas de bolsillo entretelando y haciendo terminación de overlock o zig zag en los contornos horizontales de las piezas A y B. (Fig.1)

Ubiquen el revés del fondo de bolsillo mirando hacia ustedes. Luego posicionen la vista de bolsillo con el derecho mirando hacia ustedes, en las marcas que presenta el patrón. Ambas piezas deben quedar con los lados del revés enfrentados. Cosan con un pespunte a máquina por las líneas horizontales. (Fig.2)

Den vuelta el fondo de bolsillo de manera que la pieza que acaban de coser quede hacia abajo, como muestra la figura. (Fig.3)

Ubiquen el lado derecho del fondo de bolsillo enfrentando el lado revés de las piernas. Fijen con alfileres. (Fig.4)





Den vuelta las piernas hacia el derecho y enfrenten con el derecho de la pieza de ribete del bolsillo. Fijen en su lugar con alfileres o con una costura de hilván. Dibujen el rectángulo de contorno del ojal y cosan a máquina todo alrededor. (Fig.5)

Tip! Para tener mejor control y precisión en la costura, les recomiendo elegir un largo de puntada corto (como 2 puntos). De este modo, es más fácil tener esquinas parejas y definidas.


Corten con una tijera filosa por el medio de la costura. En las esquinas, recorten en forma de triángulo pero ¡atención! la clave del éxito con este tipo de bolsillos es no asustarse y cortar estos piquetes muy al extremo de la costura. Casi casi hasta que piensen que rompen todo. (Fig.6)

Luego den vuelta la pieza del ribete hacia el interior del pantalón. Les tiene que quedar el lado del revés del ribete enfrentando el revés del fondo de bolsillo. Planchen bien para fijar la forma. De ser necesario, rebajen más las esquinas para que queden bien puntiagudas. (Fig.7)


Abran con la plancha todos los márgenes de costura y apliquen calor para aplacar el relieve.




Luego plieguen el lado inferior del ribete, de manera que el dobléz quede alineado con la abertura superior del ojal. Planchen bien con vapor. (Fig.8)



Para cerrar los extremos del ojal, den vuelta las piernas de modo de que el derecho quede mirando hacia ustedes. Plieguen uno de los lados hasta dejar en descubierto el costado del ribete. Cosan el triángulo que quedó a las piezas dobladas del ribete. Esta costura debe ser lo más pegada posible a la abertura del ojal. Cuando más cerca esté, mejor va a quedar. (Fig.9)




Del lado interior del pantalón, plieguen las piernas para retirarlas del área de costura y fijen el lado inferior del ribete al fondo de bolsillo. (Fig.10)




Plieguen el fondo de bolsillo por la marca de dobléz y cierren los costados con el método que más les guste (puede ser costura de overlock, o zig zag, o un envivado de cinta al bias). (Fig.11)

Den vuelta la pierna hacia el derecho y plieguen la parte superior para dejar a la vista el fondo de bolsillo. Fijen con un pespunte la posición superior del ojal. (Fig.12)



Por último, planchen todo una vez más y fijen con hilván o con costura a máquina la parte superior a la línea de cintura. (Fig.13)

Una vez terminados los bolsillos, cierren el tiro trasero con una costura doble o triple (o con envivado al bias, lo que prefieran). Si les gusta, pueden hacerle un pespunte decorativo en el exterior.



¡Hasta la próxima!